

ProtoTrak Offline Software Installation

1. CD in Laufwerk legen. (Windows erkennt CD automatisch und startet diese: Ordner öffnen um Dateien anzuzeigen)
2. Sie befinden sich nun im Ordner der CD und können folgende Dateien sehen:
23298_PT_Offline_Manual
Pmxol_227
Pt4ol_42
Sentinel Protection Installer 7.5.0
Sxol_50
Vcredist_x86

Die ProtoTRAK Offline Programmier-CD enthält alle 3 verschiedenen Versionen der ProtoTRAK Steuerungen.

Benutzen Sie die Datei „pt4ol“ um die Software für ProtoTRAK VM, SM, VL und SL zu installieren.

Benutzen Sie die Datei „sxol“ um die Software für ProtoTRAK SMX und SLX zu installieren.

3. Wählen Sie mit einem Doppel Mausklick die Setup Datei. Jetzt wird automatisch ein Installationsprogramm gestartet, folgen Sie nun den Information des Installationsprogramm bis die Installation beendet ist.
4. Wählen Sie mit einem Doppel Mausklick das Laufwerk C: aus, dort befindet sich nun neu ein Ordner „PT4SX“.
5. Stellen Sie von der Datei PT4SX.exe eine Verknüpfung auf den Desktop her (Rechtsklick auf Datei PT4SX.exe, Senden an, Desktop)
6. Öffnen Sie nun den Ordner DEUTSCH-bat OFFLINE_50 in dem von uns mitgelieferten USB Stick (erscheint als neues Laufwerk).
7. Doppelklick auf Datei *deutsch*. Das Offline ist nun auf deutsch.
8. Die Offline Programmiersoftware wurde erfolgreich installiert und kann über das Icon auf dem Desktop gestartet werden.

Installation USB Dongle für Vollversion

1. USB Dongle einstecken
2. Doppelklick auf Sentinel Protection Installer 7.5.0 Datei (befindet sich auf der CD)
3. Installationsassistent erscheint, klicken Sie auf weiter und akzeptieren die Lizenzvereinbarungen
4. Software wird installiert
5. Auf Fertig stellen klicken
6. Computer neu starten
7. PT4SX starten

Bedienung über PC Tastatur

ProtoTRAK SMX



ProtoTRAK SLX



ProtoTRAK SMX Key	Keyboard Equivalent
GO	Alt + G/G
STOP	Alt + S/S
REV	Alt + R
OFF	Alt + O
FWD	Alt + F
ACCESSORY	Alt + C
F / C	Alt + Z
INC SET	Alt + I
ABS SET	Alt + A or Enter
X	X
Y	Y
Z	Z
Numbers 0 - 9	Numbers 0 - 9
+	+ default:positive
-	- default:positive
INC/ABS	Alt + [
IN/MM	Alt +]
LOOK	Alt + L
RESTORE	Use back/clear key
SYS	Alt + W
▲	Alt + up arrow
▼	Alt + down arrow
HELP	Alt + H
BACK	Alt + B
MODE	Alt + M or ESC key

Advanced Features w/ Verify	
▲	U, Speed up the tools feed rate
▼	D, Slow down the tools feed rate
GO	G
STOP	S

ProtoTRAK SLX Key	Keyboard Equivalent
GO	Alt + G/G
STOP	Alt + S/S
REV	Alt + R
OFF	Alt + O
FWD	Alt + F
ACCESSORY	Alt + C
F / C	Alt + Z
INC SET	Alt + I
ABS SET	Alt + A or Enter
X	X
Z	Z
Numbers 0 - 9	Numbers 0 - 9
+/-	+ and -, default is positive
INC/ABS	Alt + [
IN/MM	Alt +]
LOOK	Alt + L
RESTORE	Use back/clear key
SYS	Alt + W
▲	Alt + up arrow
▼	Alt + down arrow
HELP	Alt + H
BACK	Alt + B
MODE	Alt + M or ESC key

Advanced Features w/ Verify	
▲	U, Speed up the tools feed rate
▼	D, Slow down the tools feed rate
GO	G
STOP	S

Bemerkung:

Möchten Sie die Offlineprogramm vergrössern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das PT4SX-Icon. Wählen Sie *Eigenschaften*, dann die Registerkarte *Kompatibilität* und dort *In Bildschirmauflösung 640x480 ausführen* anklicken.